Геоинформационная система GeoLink

Версия 3.14

Руководство пользователя

Том 3. Оформление карты

ЗАО «Геолинк Консалтинг» 2009

Содержание томов

Том 1. Основные положения

В томе освещены следующие темы:

- Обзор возможностей ГИС GeoLink .
- Условия использования и предоставления технической поддержки
- Требования к оборудованию и программному обеспечению.
- Установка и обновление ГИС GeoLink , удаление системы с компьютера.
- Пользовательский интерфейс ГИС GeoLink.
- Общая характеристика географической базы и ее составных частей.
- Регистрация и открытие географической базы, ее уплотнение и закрытие.
- Объекты и слои географической базы.
- Словари географической базы.
- Легенда слоя и другие его параметры.
- Создание, редактирование и удаление слоев базы.
- Редактирование атрибутивных данных, их экспорт и импорт.
- Создание новой географической базы.

Том 2. Построение и редактирование карты

- В томе освещены следующие темы:
 - Режим построения карты.
- Построение карты и работа с картой в целом.
- Работа с объектами в режиме построения.
- Списки объектов, сети объектов и территории. Работа с курвиметром.
- Легенда объекта и параметрическая легенда.
- Дополнительные надписи.
- Режим редактирования карты.
- Ввод в базу новых объектов и редактирование существующих.
- Дополнительные возможности: ввод значений дополнительного параметра, топология.
- Использование дигитайзера для ввода объектов в географическую базу.

Том 3. Оформление карты

В томе освещены следующие темы:

- Режим оформления карты.
- Возможности оформления карты и работа с макетом.
- Методика оформления карты в ГИС GeoLink. Основные понятия: фрагмент оформления и элемент оформления.
- Текстовые и графические элементы оформления карты.
- Элементы оформления, отображающие информацию из географической базы: легенды слоев, легенды объектов, параметрические легенды и т. п.
- Окно легенды и работа с ним.

Том 4. Экспорт и импорт данных

В томе освещены следующие темы:

- Форматы географических данных MIF, MOSS, GEN, VEC, GEO, DAT, DXF.
- Импорт данных в географическую базу ГИС GeoLink из перечисленных форматов и из географической базы ГИС GeoLink.
- Экспорт данных из географической базы ГИС GeoLink в перечисленные форматы.
- Особенности экспорта данных из карты и из списка.

Том 5. Работа с картограммами

В томе освещены следующие темы:

- Понятия базы картограмм, горизонта, параметра, группы и картограммы.
- Список баз картограмм и работа с ним.
- Структура и параметры базы картограмм, редактирование ее параметров.
- Параметры картограммы и ее визуальное представление. Легенда картограммы.
- Создание новой базы картограмм. Конструктор баз картограмм.
- Визуализация данных баз картограмм: гистограмма и поверхность.
- Обмен данными между базами картограмм.
- Формирование картограмм по данным географических объектов.
- Преобразование картограмм в географические объекты.
- Импорт в базу картограмм из GRID-файла.
- Отображение легенды картограммы при оформлении карты.

Содержание

4
4
5
5
5
6
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
14
15
15
15
16
16
16
16
16
17
18
29
31
31
34
36
36
43
45
51
55
55
56
63
65

5. Оформление карты

5.1. Режим оформления: общие замечания

Режим оформления карты предназначен специально для создания печатного макета карты. В отличие от режимов построения и редактирования карты, где печатается только сама карта, в режиме оформления на печать выводится карта и ее оформление: легенды, таблицы, надписи и т. д.

Для качественной подготовки макета используются следующие функции режима оформления карты:

- Настройка разбиения макета на страницы, регулирования отступов от границы карты до границы области печати.
- Зарамочное оформления карты.
- Создание и редактирование фрагментов оформления на карте.
- Оформление окна легенды.

2-1-1-1
1
1-1

Возможность оформления окна легенды существует не только в режиме оформления карты, но и в любом другом. При этом используется тот же инструмент — редактор фрагмента оформления (см. ниже).

Чтобы перевести активную карту в режим оформления, необходимо выбрать в меню

Режим | **Оформление карты** либо нажать . После этого в строке меню появится пункт **Оформление**; в рабочем окне откроется *окно редактора фрагмента оформления* (рис. 1). В этом окне первоначально отображается легенда активной карты. По умолчанию легенда карты содержит таблицу легенд слоев.

Процесс оформления окна легенды подробно описан в п. 0.



Рис. 1. Окно редактора фрагмента оформления



При работе с картой в режиме оформления, если в течение какого-то времени редактор оформления не используется, можно свернуть его окно так, что будет виден только заголовок (чтобы свернуть или развернуть окно, необходимо дважды щелкнуть по заголовку окна).

5.2. Настройка макета карты

5.2.1. Режим настройки макета карты

В режиме оформления система позволяет настроить макет карты для печати, не переходя в режим просмотра печати. Настройка задается в окне **Параметры оформления** (рис. 2). Чтобы его открыть, необходимо выбрать в меню **Оформление** | **Параметры оформления**.

Параметры оформления	? ×	
Поля карты Автоматический размер области печати Левое, мм 0.0 Верхнее, мм 0.0 Правое, мм 0.0 Нижнее, мм 5.0 Рамки Г Вокруг карты Бокруг всего изображения	Параметры печати Центр разбиения на страницы по горизонтали, мм 0.0 по вертикали, мм 6510 Показывать <u>р</u> азбивку на страницы Печатать <u>м</u> етки совмещения <u>Принтер</u>	
<u>О</u> К О <u>т</u> мена <u>С</u> правка		

Рис. 2. Окно Параметры оформления

5.2.2. Просмотр разбиения макета на страницы

Для просмотра разбиения макета на страницы необходимо установить флажок **Показывать разбивку на страницы**. Разбиение на страницы показывается в рабочей области пунктирными красными линиями (рис. 3).

Чтобы установить показ разбивки макета на страницы, необходимо установить флажок **Показывать разбивку на страницы**.



Рис. 3. Просмотр разбиения макета на страницы. Карта построена на основе базы МО_общая. Выведены слои: Реки, Водоемы, Реки (немасштабные)



Чтобы увидеть компоновку всего макета по печатным страницам, удобно

сжать изображение карты с помощью кнопки 🖳 так, чтобы оно целиком умещалось в рабочем поле окна карты.

en	

При просмотре макета по страницам удобно не выводить надписи объектов, чтобы не перегружать карту (см. том 2 «Построение и редактирование карты»).

5.2.3. Настройка разбиения макета на страницы

Настройка разбиения макета на страницы включает следующие действия:

- Позиционирование центра разбиения на страницы (рис. 5). Центр разбиения на страницы обозначается пересечением вертикальной и горизонтальной сплошных красных линий. Дальнейшее разбиение макета на страницы производится выравниванием краев страниц карты вдоль центральных линий. Выполняется в группе Центр разбиения на страницы:
 - Грубое позиционирование. Необходимо:

11

- 1. Нажать одну из девяти кнопок (в соответствии с положением центра на карте).
- Нажать ОК. Линии разбиения макета на страницы будут соответствующим образом перерисованы.
- Точное позиционирование. Ввод координат центра разбиения в полях **по горизонтали**, **мм** и **по вертикали**, **мм** (рис. 4).

– Параметры печати ——		
Центр разбиения на ст	раницы	
по горизонтали, мм	0.0	
по вертикали, мм	0.0	

Рис. 4. Группа Центр разбиения на страницы

	-	
5.9	دو	1 1
Χ	-	- 1
Δ.	_	1
Δ.	_	
	-	-

Грубое позиционирование центра разбиения макета на страницы используется для удобства; можно сразу указывать координаты центра в полях **по горизонтали**, **мм** и **по вертикали**, **мм**.

- Установка размера печатных страниц и отступов от краев печатных страниц.
 Кнопка Принтер. Открывает стандартное окно Макет страницы (рис. 6), в котором задаются:
 - Размер бумаги. Раскрывающийся список Размер.
 - Поля. Группа полей Поля (мм).
 - Ориентация. Группа Ориентация.







Рис. 5. Выбор центра разбиения макета: *а* — центр разбиения в центре макета; *б* — центр разбиения в середине правой границы макета

222-22
1-

При разбивке макета карты по страницам учитываются не физические размеры листа бумаги, а размер области печати данных на листе. Это различие можно пояснить формулой:





Рис. 6. Окно Макет страницы

5.2.4. Метки совмещения

Для точной подгонки напечатанных листов друг к другу в системе предусмотрена возможность печатать *метки совмещения* — черные перекрестья ⁺, расположенные на печатном листе по углам области печати. Чтобы выводить на печать метки совмещения, необходимо установить флажок **Печатать метки совмещения**. Чтобы увидеть эти метки, не-

обходимо перейти в режим просмотра печати (рис. 7). Для этого необходимо нажать или выбрать в меню **Карта | Просмотр печати**.



Рис. 7. Метки совмещения. Все отступы установлены равными 40 мм

5.2.5. Задание размеров полей карты

Поля карты используются для *зарамочного оформления карты*. Размеры полей карты задаются в группе **Поля карты** (карта с полями заданного размера показана на рис. 8).



Рис. 8. Для макета карты установлены следующие размеры полей: **Левое** 80 мм, **Верхнее** 140 мм, **Правое** 70 мм, **Нижнее** 100 мм



Чтобы автоматически установить размеры полей карты таким образом, чтобы были видны все фрагменты оформления, необходимо установить флажок **Автоматический размер области печати**.

5.2.6. Рамки карты и макета

Рамкой карты называется линия, отделяющая карту от ее *полей*. Чтобы вывести на печать рамку карты, необходимо в группе **Рамки** установить флажок **Вокруг карты**.

Рамкой макета называется линия, обрамляющая все изображение в целом. Чтобы вывести на печать рамку макета, необходимо в той же группе установить флажок **Вокруг всего изображения**.



5.3. Методика оформления карты в ГИС GeoLink

5.3.1. Принципы оформления карты

Формирование карты происходит в других режимах системы. Режим оформления карты предназначен для создания и размещения на печатном макете карты дополнительных элементов: легенд, таблиц, надписей и т. д.

В настоящем разделе вводятся основные понятия, используемые при оформлении карты:

- Фрагмент оформления.
- Элемент оформления.

5.3.2. Фрагменты оформления

Фрагмент оформления представляет собой размещаемую на макете прямоугольную область, внутри которой пользователем располагаются различные *элементы оформления*. Таким образом, оформление выполняется в два этапа:

- 1. Создается фрагмент оформления.
- 2. Внутри его как в отдельной рабочей области располагается текст, рисунки, данные и т. д.



Можно создать несколько фрагментов оформления в разных местах макета, работая отдельно с каждым из фрагментов.

Фрагменты оформления являются частями печатного макета карты и отображаются только в режиме оформления карты.

Фрагмент оформления может располагаться в любом месте макета, в том числе поверх карты и на ее полях в качестве зарамочного оформления.



Для работы с каждым отдельным фрагментом оформления и расположенными в нем элементами оформления в ГИС GeoLink существует специальный инструмент — *редактор фрагмента оформления*.

5.3.3. Элементы оформления

Элементом оформления может быть текст, графический образ, легенда слоя, легенда объекта, параметрическая легенда и т. д.



Элементы оформления могут быть обычными, статическими элементами графического дизайна, как прямоугольник или рисунок, либо иметь информационные связи с объектами геобазы, т. е. автоматически изменять свой вид при изменении свойств и данных этих объектов. Например, элемент оформления **Легенда слоя**, создаваемый для определенного слоя, связан с условным обозначением и названием этого слоя. Элементы оформления, имеющие текстовые поля, могут содержать *скрипты*, с помощью которых создаются информационные связи с объектами географической базы (см. п. 5.5.3.6). Элементы оформления располагаются внутри фрагмента *оформления*. Элементы оформления или их части, выходящие за границы фрагмента, не показываются на макете и не печатаются.

Эти понятия существуют в неразрывной связи: фрагмент оформления существует для заполнения его элементами оформления; элементы оформления могут создаваться только внутри одного из существующих фрагментов оформления.

Положение элемента оформления определяется координатами его левого верхнего угла относительно левого верхнего угла фрагмента, которому он принадлежит. Отсчет координат идет вправо и вниз.

Элементы оформления различных типов позволяют размещать во фрагментах оформления ту или иную информацию по выбору пользователя.

5.4. Фрагмент оформления и операции с ним

5.4.1. Общие замечания

Фрагмент оформления используется как рабочая область для размещения элементов оформления. В данном разделе описываются действия с фрагментом оформления в целом.

Внутри фрагмента необходимым образом располагаются те или иные элементы оформления. Фрагмент оформления перемещается по карте, удаляется, сохраняется в файле специального формата и т. д. вместе с этими элементами.

В данном разделе описаны следующие операции с фрагментом оформления:

- создание и удаление фрагмента;
- позиционирование фрагмента на макете карты;
- установка параметров фрагмента: размера, толщины и цвета рамки и цвета заливки;
- сохранение и восстановление фрагмента;
- экспорт фрагмента в графический формат.

5.4.2. Создание фрагмента оформления

Для создания нового фрагмента оформления необходимо выбрать в меню Оформление | Создать фрагмент и в окне Создание нового фрагмента оформления задать параметры фрагмента.

На вкладке Атрибуты и размер (рис. 9) задаются:

• Название фрагмента оформления. Поле Название фрагмента. Ввод с клавиатуры.

Название фрагмента оформления обязательно должно быть задано при его создании; остальные параметры задаются по умолчанию. Впоследствии значения всех параметров могут быть изменены.

- Размер фрагмента оформления. В группе Размер необходимо выбрать вариант:
 - **Автоматически** (в этом случае размер фрагмента будет автоматически настраиваться в зависимости от добавляемых элементов; по умолчанию 1 x 1 см).
 - Настроить (в полях ширина, мм и высота, мм задается размер фрагмента).

Создание нового фрагмента оформления	? ×
Атрибуты и размер Положение Рамка и заливка	
Название фрагмента:	
первый фрагмент	
Размер	
С А <u>в</u> томатически С <u>Н</u> астроить	
ширина, мм	30.0
высота, мм	20.0
ОК Отмена	Справка

Рис. 9. Окно Создание нового фрагмента оформления. Вкладка Атрибуты и размер

На вкладке **Положение** (рис. 10) задается положение фрагмента относительно области печати или карты:

- Система координат, в которой позиционируется данный фрагмент. Раздел Привязка.
 Выполняются следующие действия:
 - Выбор объекта привязки: Карта или Область печати.
 - Выбор угла, в котором помещается центр системы координат. Группа Угол.
- Положение фрагмента в выбранной системе координат. Раздел Фрагмент. Выполняются следующие действия:
 - Выбор угла, «за который» привязывается фрагмент. Группа Угол.
 - Задание смещения угла привязки фрагмента относительно выбранного центра системы координат. Необходимо:
 - 1. Ввести численные значения в полях сдвиг по горизонтали, мм и сдвиг по вертикали, мм.
 - 2. Выбрать направление смещения (для горизонтального **вправо** или **влево**, для вертикального **вверх** или **вниз**).

Создание нового ф	рагмента оф	рормлени	я	? ×
Атрибуты и размер	Положение	Рамка и з	аливка	
Привязка С <u>К</u> арта		Угол:	•-•	
Область печа	ти		<u>_</u>	
 Фрагмент сдвиг по горизон 	тали, мм	Угол:	•-•	
влево 🔿 10.0	💿 вправ	D	<u>_</u>	
сдвиг по вертика	ли, мм			
вверх С	_			
вниз 💿				
	OK		Отмена	Справка

Рис. 10. Окно Параметры фрагмента оформления. Вкладка Положение

По умолчанию фрагмент позиционируется в системе координат карты, центр которой находится в ее верхнем левом углу и «привязывается» за свой верхний левый угол фрагмента.

На вкладке Рамка и заливка (рис. 11) задаются параметры рамки и заливки фрагмента оформления:

- Рамка фрагмента оформления. Группа Рамка. Для задания необходимо установить флажок (иначе рамка отсутствует). Задаются:
 - Цвет рамки. Кнопка Цвет (открывает стандартное окно Windows).
 - Толщина рамки. Поле толщина, мм. Ввод с клавиатуры.
- Заливка фрагмента оформления. Группа **Заливка**. Для задания необходимо установить флажок. Задается цвет. Кнопка **Цвет** (открывает стандартное окно Windows).

Создание нового фрагмента о	рормления	? ×
Атрибуты и размер Положение	Рамка и заливка	
🔽 Рамка	▽ 3a	ливка
Цвет	Ш	вет
толщина, мм 0.1		
04	Отмена	Справка

Рис. 11. Окно Параметры фрагмента оформления. Вкладка Рамка и заливка

Вновь созданный фрагмент показан на рис. 12.

Редактор оформления: первый фрагмент				
<u>Р</u> едактор <u>Ф</u>	2рагмент 🎚	1нструмент	<u>Э</u> лемент <u>?</u>	
*	×F			

Рис. 12. Фрагмент создан



Можно создать несколько фрагментов. В каждый момент времени один из этих фрагментов является активным. Активный фрагмент выделяется красной пунктирной линией.

Можно при создании фрагмента одновременно указать место, где на макете он будет находиться. Для этого необходимо:

1. Нажать или в меню Оформление установить флажок около пункта Выбор

фрагмента. Указатель мыши примет вид 🔅 (режим выбора фрагмента).

- 2. Щелкнуть правой клавишей мыши в том месте, где должен располагаться левый верхний угол создаваемого фрагмента.
- 3. Выбрать в динамическом меню пункт **Создать фрагмент**. На экране появится окно **Создание нового фрагмента оформления**.
- 4. В этом окне задать параметры фрагмента (поля **по вертикали**, **мм** и **по горизонтали**, **мм** будут заполнены автоматически).

5.4.3. Выбор фрагмента оформления

Для последующих действий с фрагментом оформления его необходимо выбрать.

Чтобы выбрать какой-либо фрагмент, необходимо:

- 1. Открыть окно Выбрать фрагмент оформления (рис. 13) одним из способов:
 - Выбрать в меню Оформление Список фрагментов.
 - В окне редактора оформления выбрать в меню Фрагмент | Выбрать.
 - Щелкнуть правой клавишей мыши и в динамическом меню выбрать пункт Выбрать фрагмент.

Выбрать фрагмент оформления	? ×
🔿 Оформление окна легенды	
• Фрагмента оформления карт	
первый фрагмент	
второй фрагмент	
	- 1
	- 1
<u> </u>	вка

Рис. 13. Выбор фрагмента оформления

- 2. Выбрать вариант Фрагмента оформления карт.
- 3. Выбрать в списке название фрагмента.
- 4. Нажать ОК.

Кроме того, можно выбрать фрагмент мышью непосредственно на макете.

Для этого необходимо:

1. В меню Оформление установить флажок напротив пункта Выбор фрагмента

или нажать 🖼. Указатель мыши примет вид 🌾 (режим выбора фрагмента).

2. Щелкнуть мышью по требуемому фрагменту.

5.4.4. Редактирование параметров фрагмента оформления

Для того чтобы редактировать параметры выбранного фрагмента, необходимо выбрать в меню **Фрагмент | Параметры**. Откроется окно **Параметры фрагмента оформления**, вид и функции которого аналогичны виду и функциям окна **Создание нового фрагмента оформления** (см. п. 5.4.2). В этом окне можно отредактировать текущие значения параметров фрагмента оформления.



Положение фрагмента на макете может быть также изменено с помощью мыши. Для этого необходимо перейти в режим выбора фрагмента и отбуксировать фрагмент мышью.

5.4.5. Выравнивание фрагмента оформления

Может быть выполнено выравнивание выбранного фрагмента оформления по вертикали и по горизонтали относительно границ области печати. Для этого необходимо:

- 1. Выбрать в меню **Оформление** Выровнять фрагмент или щелкнуть правой клавишей мыши по фрагменту оформления и в динамическом меню выбрать пункт Выровнять фрагмент.
- 2. В окне Выравнивание (рис. 14) установить:
 - Вид выравнивания по горизонтали. Группа По горизонтали.
 - Вид выравнивания по вертикали. Группа По вертикали.
- 3. Нажать ОК.

Выравнивание	? ×
По горизонтали Без изменений К левому краю По центру К правому краю	По вертикали
<u>0</u> K 0 <u>T</u>	мена <u>С</u> правка

Рис. 14. Выравнивание фрагмента оформления

5.4.6. Удаление фрагмента оформления

Чтобы удалить выбранный фрагмент, необходимо:

- Выбрать в меню Оформление | Удалить фрагмент или щелкнуть правой клавишей мыши по фрагменту оформления и в динамическом меню выбрать Удалить фрагмент. Появится запрос на удаление фрагмента.
- 2. Подтвердить удаление.

5.4.7. Сохранение и восстановление фрагмента оформления

При сохранении и последующем восстановлении карты фрагменты оформления, выведенные на эту карту, сохраняются и восстанавливаются вместе с ней. Увидеть восстановленные фрагменты можно только при

работе с картой в режиме оформления (при нажатой кнопке 🖻)

В ГИС GeoLink имеется возможность сохранять созданный фрагмент оформления в файле специального DFR-формата и восстанавливать фрагмент оформления из DFR-файла.

Чтобы сохранить выбранный фрагмент оформления в файле DFR-формата, необходимо выбрать в меню **Фрагмент** | **Сохранить** и сохранить фрагмент в стандартном окне Windows.

Чтобы восстановить сохраненный ранее в DFR-формате фрагмент, необходимо:

- 1. Создать на карте пустой («вспомогательный») фрагмент и выбрать его.
- 2. В окне редактора оформления выбрать в меню **Фрагмент** | **Восстановить** и открыть DFR-файл в стандартном окне Windows.

5.4.8. Экспорт фрагмента оформления в графический формат

Система позволяет сохранить фрагмент оформления в одном из графических форматов: метафайле Windows wmf или растровом файле bmp.

Чтобы сохранить фрагмент оформления в графическом формате, необходимо в окне редактора оформления выбрать в меню **Фрагмент | В графический формат** и в стандартном окне Windows сохранить фрагмент оформления. При этом в раскрывающемся списке **Тип файла** необходимо указать, в каком из двух графических форматов будет сохранен фрагмент оформления.

5.4.9. Печать фрагмента оформления

Чтобы вывести фрагмент оформления на печать, необходимо:

- 1. Выбрать в окне редактора оформления в меню **Фрагмент | Печать**. На экране появится окно менеджера печати.
- 2. Задать в этом окне параметры печати.
- 3. Нажать ОК.

5.5. Редактор оформления. Элементы оформления и их типы

5.5.1. Функции и возможности редактора оформления

Редактирование содержимого фрагмента оформления осуществляется в *окне редактора оформления* (рис. 15).



Некоторые функции редактора оформления, связанные с операциями над элементами оформления, доступны через динамическое меню редактора (вызывается щелчком правой клавиши мыши).



Рис. 15. Окно редактора оформления

В окне редактора оформления можно выполнять следующие операции:

- Выбирать фрагменты для редактирования, устанавливать их параметры и создавать во фрагменте *элементы* различных типов, называемые в дальнейшем *элементами оформления*.
- Настраивать параметры фрагмента и редактировать их.
- Сохранять оформленные фрагменты в файлах специального формата der и восстанавливать фрагменты оформления из этих файлов.
- Экспортировать фрагменты в файлы графических форматов (wmf и bmp).
- Импортировать графические файлы (wmf и bmp).
- Выводить различные данные из географической базы.
- Выводить фрагменты оформления на печать.



В окне редактора оформления отображается выбранный фрагмент оформления.

5.5.2. Параметры редактора оформления

Для каждого окна карты устанавливаются параметры редактора оформления. Эти параметры позволяют регулировать использование *сетки* для выравнивания элементов оформления.

æ	1
X.	
A	
А	_
Ľ	

Сетка представляет собой прямоугольную решетку с одинаковым шагом по горизонтали и вертикали; она показывается только внутри фрагмента оформления или окна легенды и не выводится на макет и на печать.

Параметры редактора оформления задаются в окне **Параметры редактора** (рис. 16, *а*; данное окно вызывается в окне редактора оформления с помощью команды меню **Редактор** | **Параметры**).

В этом окне могут быть заданы следующие параметры:

- Отображать сетку в окне редактора оформления. Флажок Показывать сетку.
- При размещении элемента оформления автоматически притягивать его левый верхний угол к ближайшему узлу сетки. Флажок Притягивать к сетке. Доступен вне зависимости от того, показана ли сетка на экране.

На рис. 16, *б* и *в* показан элемент оформления, не притянутый к сетке и притянутый к сетке соответственно.

Если флажок **Притягивать к сетке** установлен, при перемещении элемента оформления он может занять лишь конечное число положений: его левый верхний угол всегда подтягивается к ближайшему узлу сетки. Если флажок снят, элемент оформления может занимать любое положение.

• Шаг сетки. Поле Шаг сетки, мм. Ввод с клавиатуры.



В

Рис. 16. Настройка редактора оформления: *а* — окно **Параметры редактора**; *б* — элемент не притянут к сетке; *в* — элемент притянут к сетке

5.5.3. Элементы оформления и операции с ними

5.5.3.1. Элементы оформления и их типы

Фрагмент оформления заполняют *элементами оформления*. В ГИС GeoLink предусмотрены различные типы элементов оформления. Полный список типов элементов оформления представлен в окне **Новый элемент оформления** на рис. 17.

Элементы оформления могут менять вид и содержание в зависимости от данных, хранящихся в географической базе (таковы все легенды, тексты с включением скриптов и т. д.), или напротив, иметь неизменные вид и содержание (прямоугольник, рисунок, текст без скриптов).

Элементы оформления могут быть разбиты на следующие группы:

- Графические: Прямоугольник, Рисунок.
- Текстовые: Текст, Форматированный текст.
- Легенды: Легенда слоя, Таблица легенд слоев, Легенда объекта, Параметрическая легенда, Легенда картограммы.
- Информационные: Масштабная линейка, Таблица информации об объектах, Угловой штамп.



Действия с элементами оформления выполняются через меню окна редактора оформления или через динамическое меню, вызываемое щелчком правой клавиши мыши.

5.5.3.2. Создание элемента оформления

Чтобы создать новый элемент оформления, необходимо:

- 1. Нажать кнопку или в окне редактора оформления выбрать в меню Инструмент | Создать элемент (чтобы создать элемент Прямоугольник, можно нажать или выбрать в меню Инструмент | Прямоугольник). Указатель мыши в рабочей области редактора оформления примет вид +.
- 2. Щелкнуть мышью во фрагменте оформления (примерно там, где необходимо создать элемент оформления). Откроется окно **Новый элемент оформления** (рис. 17).



Рис. 17. Выбор типа элемента оформления.

- Щелчком мыши выбрать нужный тип элемента оформления и нажать OK или дважды щелкнуть мышью по нужному пункту в списке. Откроется окно настройки параметров элемента оформления. Конкретный вид окна зависит от типа элемента оформления; на рис. 18 показан пример окна для элемента оформления **Текст**.
- 4. В окне настройки параметров элемента оформления задать параметры создаваемого элемента оформления.



Левый верхний угол созданного элемента располагается в том месте, в котором выполняется щелчок мыши (в случае если установлена настройка **Притягивать к сетке**, левый верхний угол притягивается к ближайшему узлу сетки).

Тексто	вое поле	? ×
Текст	Положение и размер Атрибуты Рамка и заливка	
Содер	ржание	
Скриг	ПТ: Название карты <u>З</u> начение <u>С</u> крипт	_ L
	OK Cancel Help	

Рис. 18. Окно настройки параметров элемента Текстовое поле

5.5.3.3. Выбор элемента оформления и его перемещение

Чтобы производить какие-либо действия с элементом оформления, необходимо его выбрать, или активизировать.

Чтобы выбрать элемент оформления, необходимо:

- 1. Нажать или в окне редактора оформления выбрать в меню Инструмент | Выбор элемента. Указатель мыши в рабочей области редактора оформления будет принимать вид (*режим выбора элемента*).
- 2. Щелкнуть мышью по элементу оформления. Элемент оформления будет выбран; его граница обозначится черной пунктирной рамкой (рис. 19, *б*).

Выбранный элемент оформления можно перемещать внутри фрагмента с помощью мыши или с помощью клавиш управления курсором. Ход перемещения будет непрерывным или дискретным в зависимости от того, установлен ли режим притягивания к сетке (см. п. 5.5.2).



Можно передвигать выбранный элемент оформления дискретно с шагом, равным шагу сетки, не включая режим притягивания к сетке. Для этого необходимо нажать на клавишу [CTRL] и, не отпуская клавиши, перемещать элемент оформления клавишами управления курсором.



б

Рис. 19. Окно редактора: а — элемент не выбран; б — элемент выбран

5.5.3.4. Редактирование параметров элемента оформления

Редактирование параметров элемента оформления выполняется в окне настройки параметров элемента оформления (см. п. 5.5.3.2). Чтобы открыть это окно, необходимо дважды щелкнуть по нему, или щелкнуть правой клавишей мыши и в динамическом меню выбрать пункт **Параметры**, или в окне редактора оформления выбрать в меню **Элемент** | **Параметры**.



Состав параметров существенно зависит от типа элемента оформления.

5.5.3.5. Настройка рамки и заливки

Параметры рамки и заливки задаются в окне настройки параметров элемента оформления на вкладке **Рамка и заливка** (для всех элементов оформления одинаково).

На вкладке Рамка и заливка (рис. 20) задаются:

- Рамка элемента оформления. Группа Рамка. Для задания необходимо установить флажок (иначе рамка отсутствует). Задаются:
 - Цвет рамки. Кнопка Цвет (открывает стандартное окно Windows).
 - Толщина рамки. Поле толщина, мм. Ввод с клавиатуры.
- Заливка элемента оформления. Группа **Заливка**. Для задания необходимо установить флажок. Задается цвет заливки. Кнопка **Цвет** (открывает стандартное окно Windows).

Прямоугольник		? ×
Положение и размер Рамка и заливка		
🔽 Рамка	🔽 Заливка	
Цвет	Цвет	
толщина, мм 5.0		

Рис. 20. Вкладка Рамка и заливка

5.5.3.6. Скрипты и их ввод

Элементы оформления, имеющие текстовые поля, могут использовать *скрипты* — команды, которые система определенным образом интерпретирует и подменяет определенной текстовой информацией из географической базы. Скрипты позволяют применять один и тот же набор элементов оформления до и после изменения данных в базе, а также использовать один и тот же вариант оформления для разных карт.

Простейший скрипт выглядит как запись следующего вида:

#<Имя_скрипта>#

Вместо имени, как правило, стоит шифр из русских прописных букв. Например, скрипт #нк# возвращает в итоговый текст название самой карты. Поэтому если в тексте элемента оформления необходимо разместить название карты, можно это сделать с помощью скрипта. Тогда в случае изменения этой информации соответствующий элемент оформления также изменит свой вид.

19999

Один элемент оформления может содержать несколько скриптов. Так, скрипт #лкк# #нкк# возвращает координаты левого нижнего угла карты.

Окна для ввода текста снабжены специальными средствами для ввода скриптов, поэтому пользователю необязательно знать язык скриптов (рис. 21, *a*, *b*).

Для ввода нужного скрипта в текстовое поле необходимо:

- 1. Выбрать в раскрывающемся списке **Скрипт** описание данных, которые будут отображаться с помощью скрипта.
- 2. Нажать Скрипт, если в тексте должен быть размещен скрипт.
- 3. Нажать **Значение**, если в тексте должно быть размещено текущее значение скрипта.

0	критт:	Название карты	•	<u>З</u> начение	<u>С</u> критт
		Название карты			
		Название базы Масштаб численный Масштаб именованный		Отмена	<u>С</u> правка
		Левый край карты	•		

Содержание	
34°59'30.4'' в.д.	#ЛКК#
Московская обл500000	#НК#
МО_общая	#НБ#
Масштаб 1:500 000	Масштаб 1:#МЧ#
Масштаб в 1 см 5 км	Масштаб в 1 см #МИ# км

б

Рис. 21. Инструменты для ввода скриптов:

а — раскрывающийся список Скрипт; б — в поле ввода Содержание выведены пары (значение параметра, скрипт параметра) для следующих параметров карты (элементов списка Скрипт): Левый край карты, Название карты, Название базы, Масштаб численный, Масштаб именованный

5.5.3.7. Удаление элемента оформления

Чтобы удалить выбранный элемент оформления, необходимо нажать [Del], либо в окне редактора оформления выбрать в меню Элемент | Удалить, либо нажать 🔀.

5.5.3.8. Использование буфера элементов оформления

Элемент оформления можно *скопировать в буфер* и *вставить* в текущий фрагмент *из буфера*. Каждое окно карты имеет собственный буфер, что допускает не только дублирование элементов внутри одного фрагмента, но и перенос элементов между фрагментами этого окна.

Чтобы скопировать элемент оформления в буфер, необходимо выбрать этот элемент и в окне редактора оформления выбрать в меню **Элемент** | **Скопировать** либо нажать .

Чтобы вставить элемент оформления из буфера в текущий фрагмент, необходимо в окне редактора оформления выбрать в меню Элемент | Вставить либо нажать

Копия элемента будет вставлена в левом верхнем углу фрагмента.



Впоследствии вставленный из буфера элемент оформления может быть перемещен в любое другое место фрагмента оформления.

222-22	

После копирования элемент из буфера не удаляется, а хранится в буфере в течение всего времени работы с редактором (до тех пор пока в буфер не будет скопирован новый элемент). При копировании в буфер нового элемента элемент, ранее хранившийся в буфере, из буфера удаляется.

5.5.3.9. Изменение взаимного порядка вывода на экран элементов оформления

Можно менять взаимное расположение элементов оформления, если они расположены «внахлест».

Если элементы оформления наложены друг на друга (полностью или частично), то выбранный элемент оформления можно вывести вперед (рис. 22, *a*), над другими элементами, или завести назад, за другие элементы (рис. 22, *б*).



а

б

Рис. 22. Взаимное расположение элементов: a- элемент **Текст** выведен на передний план; b- элемент **Текст** выведен на задний план

Чтобы вывести выбранный элемент на передний план, необходимо в окне редактора оформления выбрать в меню Элемент | Вперед или нажать

Чтобы вывести выбранный элемент на задний план, необходимо в окне редактора оформления выбрать в меню Элемент | Назад или нажать

5.5.3.10. Операции с группой элементов

Несколько элементов оформления можно *группировать*, чтобы, получив таким образом составной элемент оформления (*группу*), производить над ним операции как над отдельным элементом. Группу впоследствии можно *разгруппировать*.

XX

Элементы оформления обычно группируются для совместных действий с ними: совместного перемещения (при этом взаимное расположение элементов группы не меняется), совместного выравнивания по сетке и т. д.

Чтобы объединить несколько элементов в группу, необходимо:

- 1. Выбрать каждый из элементов при нажатой клавише [SHIFT]. При этом черная рамка выделения будет появляться у каждого вновь выбранного элемента у прежде выбранных элементов рамка выделения исчезать не будет.
- 2. После того как все необходимые элементы выбраны, нажать 🖭. Индивидуальные рамки выделения исчезнут, и у созданной группы появится общая рамка.

Пример создания группы:

1. Элементы оформления **Таблица легенд слоев** и **Масштабная линейка** выбраны для группирования (рис. 23).

Редактор оформления: первый фрагмент					
<u>Редактор Фрагмент Инструмент Элемент ?</u>					
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ					
Административные районы					
Реки					
• Водоемы • • • • • • • • • • • • • • • • •					
табные) <u>с с с с с с с с с с с с</u>					
км 10 5 0 10 20 30 км					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Рис. 23. Элементы **Таблица легенд слоев** и **Масштабная линейка** выбраны при нажатой клавише [Shift], но еще не сгруппированы

2. Элементы объединены в группу (рис. 24).

Редактор оформления: первый фрагмент				
<u>Редактор Фрагмент Инструмент Элемент ?</u>				
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ				
Административные районы				
Реки				
• 💽 Водоемы • • • • • • • • • • • • • • • •				
і ∕́ · ∕ · Реки (немасштабные)				
км 10 5 0 10 20 30 км				

Рис. 24. Элементы Таблица легенд слоев и Масштабная линейка сгруппированы

3. Группа передвинута вправо как единое целое, чтобы дать место новому элементу оформления (рис. 25).

Редактор оформления: первый фрагмент				
<u>Редактор Фрагмент И</u> нструмент	<u>Элемент ?</u>			
Административные районы Численность населения	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Нет данных				
	Административные районы			
120 - 200	Реки			
200 - 280 ⁻¹	//: Реки (немасштабные)			
. 280 - 360	км 10 5 0 10 20 30 км			
360 и более				

Рис. 25. Группа элементов **Таблица легенд слоев** и **Масштабная линейка** передвинута на новое место. Взаимное расположение элементов **Таблица легенд слоев** и **Масштабная линейка** относительно друг друга не изменилось

Для составного элемента оформления имеется свое окно настройки параметров (открывается двойным щелчком мыши по составному элементу оформления). В окне **Составной** элемент оформления только одна вкладка **Положение и размер** (рис. 26). На этой вкладке можно задать положение составного элемента (координаты по горизонтали и по вертикали вводятся в группе полей **Положение**).

Размер составного элемента оформления является фиксированным; ширина и высота его отображаются в полях группы **Размер** и недоступны для изменения.

Составной элемент оф	рормлени	я	? ×
Положение и размер			
Положение по горизонтали, мм по вертикали, мм	10.0	Размер ширина, мм высота, мм	93.8 32.7
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OK	Cancel	Help

Рис. 26. Окно настройки параметров элемента оформления, составленного из элементов Таблица легенд слоев и Масштабная линейка

Чтобы разгруппировать выбранный составной элемент, необходимо в окне редактора

оформления выбрать в меню Элемент | Разгруппировать или нажать 🖽.

5.5.3.11. Выравнивание элемента оформления

Чтобы выровнять элемент, необходимо:

- 1. Выбрать в меню Элемент | Выровнять. Откроется окно Выравнивание (рис. 27).
- 2. В этом окне:
 - Выбрать тип выравнивания по горизонтали. Группа По горизонтали (для варианта Конкретно ввести расстояние от левого края элемента оформления до левого края фрагмента оформления).
 - Выбрать тип выравнивания по горизонтали. Группа **По вертикали** (для варианта **Конкретно** ввести расстояние от верхнего края элемента оформления до верхнего края фрагмента оформления).

Значение конкретных настроек выравнивания приведено в табл. 1.

• Нажать ОК.

Выравнивание	? ×		
По горизонтали С Без изменений С К левому краю С По центру С К правому краю Конкретно, мм	По вертикали С Без изменений С К верхнему краю По центру С К нижнему краю Конкретно, мм 10.0		
<u>О</u> К О <u>т</u> мена <u>С</u> правка			

Рис. 27. Настройка выравнивания элементов оформления

Таблица	1. Наст	ройка вы	равнивания	элемента	офо	рмления
---------	----------------	----------	------------	----------	-----	---------

Выбор	Результат выравнивания
По го,	ризонтали
Без изменений	Элемент по горизонтали смещен не будет
К левому краю	Левая сторона обрамляющего пря- моугольника элемента будет при- жата к левому краю фрагмента оформления
По центру	Центр обрамляющего прямоуголь- ника элемента будет установлен на горизонтальную линию, проходя- щую через середины боковых сто- рон фрагмента
К правому краю	Правая сторона обрамляющего прямоугольника элемента будет прижата к правому краю фраг- мента оформления

Выбор	Результат выравнивания			
Конкретно, мм	Левый верхний угол обрамляюще- го прямоугольника элемента бу- дет сдвинут влево от левого края фрагмента оформления на ука- занное число миллиметров			
По вертикали				
Без изменений	Элемент по вертикали смещен не будет			
К верхнему краю	Верхняя сторона обрамляющего прямоугольника элемента будет прижата к верхнему краю фраг- мента оформления			
По центру	Центр обрамляющего прямоуголь- ника элемента будет расположен на вертикальной линии, проходя- щей через середины верхней и нижней сторон оформления			
К нижнему краю	Нижняя сторона обрамляющего прямоугольника элемента будет прижата к нижней стороне фраг- мента оформления			
Конкретно, мм	Левый верхний угол обрамляюще- го прямоугольника элемента бу- дет сдвинут вниз от верхнего края фрагмента оформления на ука- занное число миллиметров			

5.6. Графические элементы оформления

5.6.1. Прямоугольник

При создании элемента оформления Прямоугольник задаются:

- Положение и размеры элемента. Вкладка **Положение и размеры** (рис. 28). На ней задаются:
 - Положение элемента оформления. Группа полей **Положение** (ввод координат левого верхнего угла элемента оформления по горизонтали и по вертикали).
 - Размер элемента оформления. Группа полей **Размер** (ввод ширины и высоты элемента оформления).
- Рамка и заливка элемента. Вкладка Рамка и заливка (см. п. 5.5.3.5).

Пример элемента оформления Прямоугольник показан на рис. 29.

Прямоугольник			? ×
Положение и размер Положение по горизонтали, мм по вертикали, мм	Рамка и зал 20 10	ивка Размер- ширина, мм высота, мм	35
	OK	Cancel	Help

Рис. 28. Вкладка Положение и размер

	нт <u>Э</u> лемент (
and the second second	

Рис. 29. Создание элемента оформления Прямоугольник

5.6.2. Рисунок

5.6.2.1. Параметры элемента оформления Рисунок

Элемент оформления **Рисунок** позволяет разместить во фрагменте оформления растровый или векторный рисунок (из файла с расширением . bmp или . wmf соответственно). При создании элемента оформления **Рисунок** задаются следующие параметры:

- Имя файла, положение и размер элемента оформления. Вкладка Атрибуты и размер.
- Рамка и заливка элемента. Вкладка Рамка и заливка (см. п. 5.5.3.5).

На вкладке Атрибуты и размер (рис. 30) выполняются следующие действия:

Выбор графического файла. Кнопка Обзор (открывает стандартное окно Windows).
 Имя файла и полный путь к нему отобразятся в информационном поле Файл.

222-22	1
1	l
1=	ľ

Если графический файл располагается внутри папки COMMON текущей гео-графической базы, то системой фиксируется относительный путь к этому файлу, что позволяет при перемещении папки географической базы в другое место на диске или на другой компьютер сохранять привязку графического файла к данной геобазе.

- Задание положения элемента оформления. Группа полей Положение (вводятся координаты левого верхнего угла элемента оформления по горизонтали и по вертикали).
- Задание размера элемента оформления. Необходимо:
 - 1. Выбрать способ настройки размеров:

- пропорциональный, %. Размер элемента оформления задается в процентах от исходного рисунка (число процентов вводится в поле).
- настроить. Размер элемента оформления задается в полях ширина, мм и высота, мм.
- 2. Ввести в указанных полях необходимые данные.

Рисунок	? ×
Атрибуты и размер Рамка и заливка	,
Файл:	<u>0</u> бзор
Файл не задан	
Положение по горизонтали, мм 7.6 по вертикали, мм	18.2
Размер С пропорциональный, % 100 С настроить	
ширина, мм 10.0 высота, мм	10.0
OK Cancel	Help

Рис. 30. Атрибуты и размер элемента оформления Рисунок

Пример использования рисунка в качестве элемента оформления представлен на рис. 31, а и б.





б

Рис. 31. Элемент оформления **Рисунок**: *а* — исходное изображение; *б* — рисунок в качестве элемента оформления



Размеры рисунка в исходном виде (в окне графического редактора) и во фрагменте оформления различаются. Однако размеры рисунка в окне редактора оформления и на макете (если карта не сжималась и не расширялась) будут совпадать.

5.7. Текстовые элементы оформления

5.7.1. Текст

5.7.1.1. Параметры элемента оформления Текст. Ввод текста

При создании элемента оформления Текст задаются следующие параметры:

- Текст. Вкладка Текст.
- Положение и размеры элемента. Вкладка Положение и размер.
- Выравнивание текста, междустрочный интервал и параметры шрифта. Вкладка Атрибуты.
- Рамка и заливка элемента. Вкладка Рамка и заливка (см. п. 5.5.3.5).

На вкладке Текст (рис. 32) выполняются следующие действия:

- Ввод текста с клавиатуры. Многострочное поле Содержание.
- Ввод скриптов (см. п. 5.5.3.6).



Рис. 32. Ввод текста в элементе Текст

5.7.1.2. Положение и размер элемента оформления **Текст**

На вкладке Положение и размер (рис. 33) выполняются следующие действия:

- Задание положения элемента. Группа полей Положение (вводятся координаты левого верхнего угла по вертикали и по горизонтали).
- Выбор способа настройки размера элемента. Группа Размер. Выбирается вариант:
 - Минимальный. Текст не форматируется. Ширина элемента оформления равна размеру самой длинной строки, а высота определяется числом строк (рис. 34).
 - Перенос слов. Необходимо задать ширину элемента оформления (поле ширина, мм). Строки переносятся таким образом, чтобы соответствовать ширине элемента; высота элемента автоматически устанавливается так, чтобы после форматирования помещались все строки (рис. 35).
 - **Настроить**. Необходимо задать ширину и высоту элемента оформления (поля **ширина**, **мм** и **высота**, **мм**). Текст не форматируется; его часть, не поместившаяся в границах элемента, не показывается (рис. 36).



Рис. 33. Положение и размер элемента оформления Текст



Рис. 34. Элемент оформления Текст. В группе Размер выбран вариант Минимальный



Рис. 35. Элемент оформления Текст. В группе Размер выбран вариант Перенос слов



Рис. 36. Элемент оформления Текст. В группе Размер выбран вариант Настроить

5.7.1.3. Атрибуты элемента оформления Текст

На вкладке Атрибуты (рис. 37) устанавливаются следующие параметры текста:

- Тип горизонтального выравнивания. Группа Горизонтальное. См. табл. 2.
- Тип вертикального выравнивания. Группа Вертикальное. См. табл. 2.
- Междустрочный интервал. Раскрывающийся список Междустрочный интервал. См. табл. 3.
- Параметры шрифта. Кнопка Шрифт (открывает стандартное окно Windows).



Рис. 37. Атрибуты элемента оформления Текст





Таблица 3. Настройка междустрочного интервала



5.7.2. Форматированный текст

5.7.2.1. Параметры элемента оформления **Форматированный текст**

Элемент оформления **Форматированный текст** позволяет разместить во фрагменте оформления надпись сложной структуры (см. том 2 «Построение и редактирование карты»; там же разъяснение ключевых понятий: числителя, знаменателя, разделительной черты и рамки).

При создании этого элемента оформления задаются следующие параметры:

- Содержание и параметры числителя.
- Содержание и параметры знаменателя.

1

- Параметры разделительной черты и рамки.
- Положение элемента оформления.

Окно **Форматированный текст** содержит единственную вкладку **Атрибуты и положение** (рис. 38). На ней отображается текущий вид сложной надписи. Чтобы настроить содержание и параметры числителя и знаменателя, а также параметры разделительной черты и рамки, необходимо назать **Изменить** и выполнить необходимые действия в окне **Параметры форматированного текста** (рис. 39).

Форматированный текст	? ×
Атрибуты и положение	
	Изменить
<u>Численность населения</u> Площадь	
Положение по горизонтали, мм 7.9 по в	зертикали, мм 4.5
	Отмена Справка

Рис. 38. Атрибуты и положение элемента оформления Форматированный текст

Содержание и параметры сложной надписи задаются так же, как содержание и параметры дополнительных надписей на карте (см. том 2 «Построение и редактирование карты»). Однако здесь невозможно использование в тексте числителя или знаменателя ссылок на атрибутивные поля, поэтому в окне **Параметры форматированного текста** отсутствуют средства для ввода таких ссылок.

Параметры форматированного текста	? ×
Числитель:	_ Линии:
Текст: Численность населения	Толщина: 0.1 🔹
Цвет фона: 📃 🔽 Прозрачный	Цвет:
Шрифт: Выбрать Arial	Показывать рамку 🥅
Знаменатель:	
Текст: Площадь	<u>0</u> K
Цвет фона: 🔽 🔽 Прозрачный	Отменить
Шрифт: Выбрать Arial	<u>С</u> правка

Рис. 39. Ввод содержания и параметров сложной надписи для элемента оформления **Форматированный текст**

Положение элемента оформления **Форматированный текст** задается в окне **Форматированный текст** в группе **Положение** (в одноименных полях вводятся координаты левого верхнего угла по горизонтали и по вертикали).

5.8. Элементы оформления — легенды

5.8.1. Легенда слоя

5.8.1.1. Параметры элемента оформления Легенда слоя

Элемент оформления **Легенда слоя** позволяет разместить во фрагменте оформления условное обозначение объектов слоя и название этого слоя.

При создании элемента оформления Легенда слоя задаются следующие параметры:

- Слой и соответствующая ему надпись. Вкладка Слой.
- Положение и размеры элемента оформления и его составных частей. Вкладка Положение и размер.
- Горизонтальное и вертикальное выравнивание надписи, междустрочный интервал и параметры шрифта. Вкладка Атрибуты надписи.
- Рамка и заливка элемента оформления. Вкладка Рамка и заливка (см. п. 5.5.3.5).

5.8.1.2. Выбор слоя и соответствующей ему надписи

На вкладке Слой (рис. 40) выполняются следующие действия:

- Выбор слоя. Список слоев. Отображаются все слои базы (не только карты).
- Ввод надписи, соответствующей слою. Многострочное поле Надпись. Ввод с клавиатуры; скрипты рекомендуется вводить с помощью специальных средств (см. п. 5.5.3.6). По умолчанию вводится скрипт #HC# (название слоя).

	N MAL
i	
	- X
	A MAN

Если для данного неточечного слоя в параметрах отображения задан условный знак, которым объекты слоя показываются при определенных условиях (см. том 1 «Основные понятия»), этот условный знак может быть показан в элементе оформления **Легенда слоя**. Для этого необходимо установить флажок **Показывать условный знак**.

Легенда слоя ?	X
Слой Положение и размер Атрибуты надписи Рамка и заливка	3]
Административные районы	
Водоемы	
Водозаборы	
Надпись	1
X E	
Скрипт: Название карты 💌 <u>З</u> начение <u>С</u> крипт	
🗖 Показывать условный энак	
OK Cancel Help	

Рис. 40. Выбор слоя и соответствующей надписи для элемента оформления Легенда слоя

5.8.1.3. Положение и размеры элемента оформления Легенда слоя и его составных частей

На вкладке Положение и размер (рис. 41) выполняются следующие действия:

- Задание положения элемента оформления. Группа полей Положение (вводятся координаты левого верхнего угла по горизонтали и по вертикали).
- Задание размеров образца. Группа Образец. Выбирается один из вариантов:
 - реальный размер. Доступен только для условного знака: условный знак в элементе оформления имеет тот же размер, что и на карте.
 - настроить. Необходимо ввести ширину и высоту образца в соответствующих полях.
- Задание промежутка между образцом и надписью. Поле Промежуток.
- Задание размеров надписи. Группа Надпись. См. табл. 4.

Легенда слоя			? ×
Слой Положение и ра	змер Атр	рибуты надписи Рамк г Размер	а и заливка
по горизонтали, мм	40.0	ширина, мм	37.0
по вертикали, мм	35.0	высота, мм	4.0
Образец		Надпись	
С реальный размер		🔘 С минимальный р	азмер
настроить		С перенос слов	
		настроить	
ширина, мм	10.0	ширина, мм	25.0
высота, мм	4.0	высота, мм	3.5
Промежуток, мм	2.0		
	OK	Cancel	Help

Рис. 41. Положение и размер элемента оформления Легенда слоя

5	22-22
٨·	
A	-
10	_

Размер элемента оформления **Легенда слоя** устанавливается на основе других параметров и не может быть изменен. В группе полей **Размер** отображаются ширина и высота элемента.

Элемент	Выбор параметра	Описание
Верхний на рисунке	минимальный размер	Ширина элемента равна размеру самой длинной строки текста, вы- сота определяется числом строк текста
Средний на рисунке	настроить	Размер элемента равен введен- ным значениям
Нижний на рисунке	перенос слов	Ширина элемента равна введен- ному размеру, а высота опреде- ляется числом строк после фор- матирования по ширине

Таблица 4. Выбор параметров надписи элементов оформления

а

Примеры оформления надписи показаны на рис. 42, а и б.

Надпись С минимальный размер С перенос слов С настроить	Даминистративные районы
ширина, мм 25.0 высота, мм 3.5	Административн Администра Администра

б

Рис. 42. Настройка положения и размера надписей в элементе оформления **Легенда слоя**: *а* — группа Надпись; *б* — часть фрагмента оформления с разным исполнением надписи Административные районы в элементах **Легенда слоя**

5.8.1.4. Атрибуты надписи элемента оформления Легенда слоя

На вкладке Атрибуты надписи (рис. 43) задаются следующие параметры надписи:

- Тип горизонтального выравнивания надписи. Группа Горизонтальное.
- Тип вертикального выравнивания надписи. Группа Вертикальное.
- Междустрочный интервал. Раскрывающийся список Междустрочный интервал.
- Параметры шрифта. Кнопка Шрифт (открывает стандартное окно Windows).



В надписи можно использовать шрифт, заданный в легенде слоя. Флажок **Использовать шрифт слоя** (кнопка **Шрифт** становится недоступной).

Легенда слоя	? ×
Слой Положение и размер Вы Горизонтальное По левому краю По правому краю По по центру По ширине	Атрибуты надписи Рамка и заливка равнивание С по верхнему краю С по нижнему краю С по центру
Междустрочный интервал: Наклон, град, Г Использовать шрифт слоя	Одинарный В Шрифт
	OK Cancel Help

Рис. 43. Атрибуты надписи для элемента оформления Легенда слоя

5.8.2. Таблица легенд слоев

Таблица легенд слоев — это элемент оформления, представляющий собой таблицу, каждая строка которой является легендой одного из слоев — условное обозначение элементов слоя и название слоя (рис. 44). Если требуется расположить легенды слоев по горизонтали, можно разгруппировать элемент Таблица легенд слоев после его создания. В результате разгруппирования получится один элемент Текст (заголовок таблицы) и несколько элементов Легенда слоя. Обратная операция (из нескольких элементов Легенда слоя получить элемент Таблица легенд слоев) невозможна.



Рис. 44. Элемент оформления Таблица легенд слоев

5.8.2.1. Параметры элемента оформления Таблица легенд слоев

При создании элемента оформления **Таблица легенд слоев** задаются следующие параметры:

- Набор слоев, которые включаются в таблицу. Вкладка Набор слоев.
- Порядок отображения слоев в таблице. Вкладка Порядок отображения.
- Положение и размер элемента оформления и его составных частей. Вкладка Положение и размер.
- Параметры надписей. Вкладка Надписи.
- Рамка и заливка элемента оформления. Вкладка Рамка и заливка (см. п. 5.5.3.5).

5.8.2.2. Выбор слоев для включения в элемент оформления Таблица легенд слоев

На вкладке Набор слоев (рис. 45) выполняются следующие действия:

- Выбор источника для набора слоев. Группа Источник. Слои могут выбираться:
 - Из числа показанных на карте (вариант карта).
 - Из всех слоев базы (вариант база).
- Выбор слоев для включения в таблицу. Список слоев. Необходимо последовательно щелкнуть мышью по наименованию каждого из выбранных слоев.



Можно выбрать для показа весь список слоев, причем все изменения в составе слоев карты будут автоматически отображаться в таблице. Для этого необходимо установить флажок **Точное соответствие** (по умолчанию установлен). Произвольный выбор слоев для таблицы может быть осуществлен только при снятом флажке.



Если для неточечного слоя в параметрах отображения задан условный знак, которым объекты слоя показываются при определенных условиях (см. том 1 «Основные понятия»), этот условный знак может быть показан в таблице. Для этого необходимо установить флажок **Показывать условные знаки**.

Таблица легенд слоев		? ×	
Положение и размер Набор слоев	Надписи Поря	Рамка и заливка док отображения	
Источник слоев Сбаза © карта		ное соответствие	
Административные ра	йоны		
Водоемы			
Реки			
—— Реки (немасштабные)			
Показывать условные знаки			
	ОК	Cancel Help	

Рис. 45. Выбор слоев для элемента оформления Таблица легенд слоев

5.8.2.3. Порядок отображения слоев в элементе оформления Таблица легенд слоев

На вкладке **Порядок отображения** (рис. 46) отображается список слоев в том порядке, в котором они следуют в таблице. Могут быть выполнены следующие действия:

- Перемещение слоя в списке на нужное число позиций вверх. Кнопка Вверх. Необходимо выбрать слой и нужное число раз нажать кнопку.
- Перемещение слоя в списке на нужное число позиций вниз. Кнопка **Вниз**. Необходимо выбрать слой и нужное число раз нажать кнопку.

Набор слоев	Порядок отображения	
Водоемы		
Водозаборы		
Дороги автомобильн	ые	
Населенные пункты		
Изолинии рельефа поверхности земли		
Иаселенные пункты	(центры)	
Реки		
<u>В</u> верх В <u>н</u> из		

Рис. 46. Изменение порядка отображения слоев

5.8.2.4. Положение и размеры элемента оформления **Таблица легенд слоев** и его составных частей

На вкладке **Положение и размер** (рис. 47) задаются следующие параметры элемента оформления:

- Положение элемента оформления. Группа полей Положение (вводятся координаты левого верхнего угла по горизонтали и по вертикали).
- Размеры образца. Группа полей Образец.
- Размеры надписи. Группа Надпись. Возможны следующие варианты:
 - перенос слов. В поле ширина, мм вводится ширина надписи. Строки форматируются по ширине; высота определяется автоматически и отображается в поле высота, мм.
 - настроить. Высота и ширина вводятся в одноименных полях.
- Промежуток между образцом и надписью. Поле Промежуток, мм.
- Промежуток между легендами в таблице. Поле Промежуток между легендами, мм.

Набор слоев		Поряд	цок отобра:	жения
Положение и размер		Надписи	Рамка	а и заливка
Положение по горизонтали, мм по вертикали, мм	4.1 3.3	— Размер ширина,) таблицы- . ММ	62.0
Легенда Образец ширина, мм высота, мм	10.0	Надписи Пере Пере Наст шири высс	ь нос слов роить ина, мм ота, мм	50.0
Промежуток, мм	2.0			
Промежуток между лего	ендами, і	мм 2.0		

Рис. 47. Положение и размеры элемент а оформления **Таблица легенд слоев** и ее составных частей

Общий размер элемента оформления определяется другими параметрами и не подлежит изменению. Ширина таблицы отображается в поле **ширина**, **мм** (группа **Размер таблицы**).

Пример удачного и неудачного взаимного расположения легенд слоев показан на рис. 48. Взаимное расположение зависит от промежутка между легендами.



Рис. 48. Неудачное и удачное расположение легенд слоев в элементе оформления Таблица легенд слоев

5.8.2.5. Параметры надписей в элементе оформления Таблица легенд слоев

На вкладке Надписи (рис. 49) задаются следующие параметры надписей:

- Тип выравнивания по горизонтали. Группа Горизонтальное.
- Тип выравнивания по вертикали. Группа Вертикальное.
- Междустрочный интервал. Раскрывающийся список Междустрочный интервал.
- Параметры шрифта. Кнопка Шрифт (открывает стандартное окно Windows).

В надписях можно использовать шрифт, заданный в легенде слоя. Флажок **Использовать шрифт слоя** (кнопка **Шрифт** становится недоступной).

 Текст заголовка таблицы и его параметры. Кнопка Заголовок. Необходимо нажать кнопку и в окне Текстовое поле задать параметры надписи как элемента оформления Текст (см. п. 5.6.2).



По умолчанию у таблицы имеется заголовок: УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.



Чтобы отказаться от использования заголовка, необходимо снять флажок рядом с кнопкой **Заголовок**. Кнопка станет недоступной.

Таблица легенд слоев	? >
Набор слоев Положение и размер Выравнивание Горизонтальное С по левому краю С по центру С по центру С по ширине	Порядок отображения Надписи Рамка и заливка Вертикальное С по верхнему краю С по нижнему краю С по центру
Междустрочный интервал: Одинарный Наклон, град	 Использовать шрифт слоя Шрифт Заголовок
	OK Cancel Help

Рис. 49. Параметры надписей в элементе оформления Таблица легенд слоев

5.8.3. Легенда объекта

Легенда любого объекта может быть вынесена в качестве отдельного элемента оформления. Обычно это применяется в тех случаях, когда объект имеет индивидуальную легенду. Элемент оформления **Легенда объекта** так же, как и элемент оформления **Легенда слоя**, имеет два поля — условное обозначение объекта на карте и наименование объекта.

5.8.3.1. Параметры элемента оформления Легенда объекта

22-22
1
1
1

Элемент оформления **Легенда объекта** может быть создан, только если на карте выбран объект. В противном случае соответствующий пункт не отобразится в списке в окне **Новый элемент оформления** (см. п. 5.5.3.1).

При создании элемента оформления Легенда объекта задаются следующие параметры:

- Содержание надписи. Вкладка Объект.
- Положение и размеры элемента оформления и его составных частей. Вкладка Положение и размер.
- Атрибуты надписи. Вкладка Атрибуты надписи.
- Рамка и заливка элемента оформления. Вкладка Рамка и заливка (см. п. 5.5.3.5).

5.8.3.2. Содержание надписи

На вкладке Объект (рис. 50) задается содержание надписи.

Это содержание вводится в многострочном поле **Надпись** и может представлять собой любой текст со скриптами.

По умолчанию надпись представляет собой текст:

#HC#

#HO#

(наименование слоя и наименование выбранного объекта; на рис. 51 показан пример легенды объекта).

Легенда объекта	? ×
Атрибуты надписи	Рамка и заливка
Объект	Положение и размер
Слой: Реки	
Объект: р.Волга	
Надпись	
нон Скрипт: Наименование сло	Дначение <u>С</u> крипт
	Cancel Help

Рис. 50. Окно Легенда объекта (вкладка Объект)

Редактор оформления: первый фрагмент				
<u>Р</u> едактор <u>Ф</u> рагмент <u>И</u> но	струмент <u>Э</u> лемент <u>?</u>			
Реки р.Волга				

Рис. 51. Элемент оформления Легенда объекта

5.8.3.3. Положение и размеры элемента оформления **Легенда объекта** и его составных частей

Вкладка **Положение и размер** полностью аналогична одноименной вкладке для элемента оформления **Легенда слоя** (см. рис. 41). На этой вкладке выполняются следующие действия:

- Задание положения элемента оформления. Группа полей Положение (вводятся координаты левого верхнего угла по горизонтали и по вертикали).
- Задание размеров образца. Группа Образец.
- Задание промежутка между образцом и надписью. Поле Промежуток.
- Задание размеров надписи. Группа Надпись.

Все действия аналогичны описанным в п. 5.8.1.3.

5.8.3.4. Атрибуты надписи для элемента оформления Легенда объекта

На вкладке Атрибуты надписи (рис. 52) задаются следующие параметры надписи:

- Тип горизонтального выравнивания для надписи. Группа Горизонтальное.
- Тип вертикального выравнивания для надписи. Группа Вертикальное.

- Междустрочный интервал. Раскрывающийся список Междустрочный интервал.
- Параметры шрифта. Группа Шрифт. Выбирается один из вариантов:
 - Произвольный. Необходимо нажать Шрифт и задать параметры в стандартном окне Windows.
 - Шрифт слоя. Используется шрифт, заданный в легенде слоя.
 - Шрифт объекта. Используется шрифт, заданный в индивидуальной легенде объекта.

Легенда объекта	? ×
Объект Атрибуты надписи	Положение и размер Рамка и заливка
Выравни Горизонтальное Голо левому краю Голо центру Голо центру Голо центру Голо центру Голо цирине Междустрочный интервал: Наклон, град Шрифт Гроизвольный Шрифт	 Вертикальное С по верхнему краю С по нижнему краю С по центру Одинарный ▼
OK	Отмена Справка

Рис. 52. Атрибуты надписи для элемента оформления Легенда объекта

5.8.4. Параметрическая легенда

Элемент оформления **Параметрическая легенда** позволяет вывести во фрагмент оформления условные обозначения *параметрической легенды*. Он представляет собой таблицу. Заголовок таблицы содержит название слоя и название атрибута. Каждая строка таблицы содержит условное обозначение для диапазона значений (точного значения) атрибута и описание диапазона (точного значения) атрибута (рис. 53).

1

Понятие параметрической легенды и ее настройка подробно описаны в томе 2 «Построение и редактирование карты». В настоящем разделе в качестве примера выбрана параметрическая легенда, определяющая зависимость цвета заливки административных районов от численности населения. Параметр легенды слоя, который меняется в зависимости от атрибута, называется *изменяемым параметром легенды*. Изменяемый параметр легенды может принимать разные значения как для разных диапазонов значения, так и для точных значений атрибута.





б

Рис. 53. Карта Московской области с параметрической легендой: *а* — общий вид карты; *б* — элемент оформления **Параметрическая легенда**

5.8.4.1. Параметры элемента оформления Параметрическая легенда



Если на карте ни для одного из активных слоев нет соответствующей ему параметрической легенды, элемент оформления **Параметрическая легенда** создать невозможно.

При создании элемента оформления **Параметрическая легенда** задаются следующие параметры:

 Наименование слоя и изменяемого параметра, для которых задана параметрическая легенда. Вкладка Атрибуты.

- Параметры заголовка таблицы. Вкладка Атрибуты.
- Особые свойства: наличие рамки вокруг легенд, показ скрытых уровней легенды, текст образца. Вкладка **Атрибуты**.
- Положение и размеры элемента оформления и его составных частей. Вкладка **Положение и размеры**.
- Параметры надписей. Вкладка Надпись.



Для элемента оформления **Параметрическая легенда** рамка и заливка не задаются.

5.8.4.2. Атрибуты и заголовок параметрической легенды. Особые свойства

На вкладке Атрибуты (рис. 54) выполняются следующие действия:

- Выбор слоя. Раскрывающийся список Слой.
- Выбор изменяемого параметра легенды. Раскрывающийся список **Изменяемый** параметр легенды.

Два предыдущих параметра однозначно идентифицируют одну из заданных на карте параметрических легенд.

- Настройка рамки вокруг легенд (наличие или отсутствие). Флажок **Рамка вокруг легенд**. См. рис. 55.
- Настройка показа уровней параметрической легенды, не отображаемых на карте (в окне Легенда для них снят флажок видимости; см. том 2 «Построение и редактирование карты») Флажок Показывать только отмеченные уровни. Пример см. на рис. 56.
- Ввод текста образца (текста, который отображается в образце для показа шрифта как изменяемого параметра легенды). Поле **Текст образца**.
- Настройка заголовка. Кнопка Заголовок (открывает окно Текстовое поле). Флажок
 Заголовок (если снят, заголовок опускается и кнопка недоступна).

Параметричес	ская легенда	? ×
Атрибуты По	оложение и размеры Надписи	
Слой:		
Администра	ливные районы	
Изменяемый	й параметр легенды:	
Заливка - "	Численность населения"	.
Г Заголово Заголог	ж Особые свойства вок Рамка вокруг легенд Показывать только отмеченные уров Текст образца: АаБб	ни
	OK Cancel He	lp

Рис. 54. Атрибуты элемента оформления Параметрическая легенда



По умолчанию заголовок задается скриптами #HC# и #HAII# (наименование слоя и атрибутивного параметра).



Рис. 55. Рамка вокруг образца: а — снята; б — установлена



а

б

Рис. 56. Настройка показа уровней параметрической легенды, не отображаемых на карте: *а* — часть окна **Легенда** (сняты флажки диапазонов 2, 3 и 4); *б* — элемент оформления **Параметрическая легенда** (не выведены образцы и описания для диапазонов 2, 3 и 4)

5.8.4.3. Положение и размеры элемента оформления **Параметрическая легенда** и его составных частей

На вкладке Положение и размеры (рис. 57) выполняются следующие действия:

- Задание положения элемента оформления. Группа полей **Положение** (задаются координаты левого верхнего угла по горизонтали и по вертикали).
- Задание ширины и высоты образца легенды. Группа полей Образец.
- Задание ширины и высоты надписи. Группа полей Надпись.
- Выбор расположения легенд диапазонов (точных значений). Группа Расположение:
 - **горизонтально** (рис. 58, *а*).
 - **вертикально** (рис. 58, *б*).
- Задание промежутка между образцом и надписью и между соседними легендами. Группа полей **Промежуток**.

Параметрическая леге	енда		? ×
Атрибуты Положение и	и размеры	Надписи	
Положение по горизонтали, мм	3.0	Размер таблицы ширина, мм высота мм	65.0
Образец ширина, мм высота, мм	15.0	Надпись ширина, мм высота, мм	20.0
Расположение С горизонтально С вертикально		Промежуток по горизонтали, мм по вертикали, мм	5.0
	OK	Cancel	Help

Рис. 57. Положение и размеры элемента оформления Параметрическая легенда и его составных частей



Общий размер элемента оформления определяется другими параметрами и не подлежит изменению. Размеры таблицы отображаются в группе **Размер таблицы**.

Если легенды диапазонов (точных значений) расположены горизонтально, то в поле **по горизонтали**, **мм** задается промежуток между соседними легендами, а в поле **по вертикали**, **мм** — между образцом и надписью. Если легенды расположены вертикально, то наоборот.



Рис. 58. Расположение легенд диапазонов в элементе оформления **Параметрическая легенда**: *а* — вертикально; *б* — горизонтально

5.8.4.4. Атрибуты надписей в элементе оформления Параметрическая легенда

На вкладке Надписи (рис. 59) задаются следующие параметры надписей:

- Тип горизонтального выравнивания надписей. Группа Горизонтальное.
- Тип вертикального выравнивания надписей. Группа Вертикальное.
- Параметры шрифта. Кнопка **Шрифт** (открывает стандартное окно Windows).
- Выбор типа надписей. Группа Тип. Выбирается один из вариантов:
 - **границы диапазона**. В этом случае надпись располагается напротив образца легенды диапазона и содержит нижнее и верхнее значение диапазона (рис. 60, *a*).
 - **разделитель диапазонов**. В этом случае надпись располагается между легендами соседних диапазонов и содержит значение, которое разделяет эти диапазоны (рис. 60, *б*).

Параметрическая легенда	? ×
Атрибуты 🛛 Положение и размеры	Надписи
Выравн Горизонтальное по левому краю по правому краю по центру по ширине	ивание Вертикальное О по верхнему краю О по нижнему краю О по центру
Шрифт Наклон, град	Тип С границы диапазона С разделитель диапазонов
OK	Cancel Help

Рис. 59. Окно Параметрическая легенда, вкладка Надписи



Рис. 60. Тип надписей в элементе оформления **Параметрическая легенда**: *а* — **границы диапазона**; *б* — **разделитель диапазонов**

5.8.5. Легенда картограммы

5.8.5.1. Общие замечания

E

О картограммах и работе с ними подробно рассказывается в томе 5 «Работа с картограммами».

Условные обозначения легенды картограммы, как и другие условные обозначения, используемые на текущей карте, могут быть выведены в один из фрагментов оформления. Элемент оформления **Легенда картограммы** может быть создан только для картограммы, включенной в рабочий список текущей географической базы.

Элемент оформления **Легенда картограммы** представляет собой таблицу (рис. 61). Заголовок таблицы по умолчанию содержит наименование картограммы. Каждая строка таблицы содержит условное обозначение для диапазона (для картограмм, отображаемых блоками и зонами) или уровня (для картограмм, отображаемых изолиниями) значений параметра картограммы и описание диапазона (уровня).



Рис. 61. Карта с легендой картограммы

5.8.5.2. Параметры элемента оформления Легенда картограммы

При создании элемента оформления **Легенда картограммы** задаются следующие параметры:

- Атрибуты элемента оформления: картограмма, заголовок и некоторые особые свойства легенды картограммы. Вкладка Атрибуты.
- Положение элемента оформления и взаимное расположение и размеры его составных частей. Вкладка Положение и размеры.
- Параметры надписей. Вкладка Надписи.

5.8.5.3. Атрибуты элемента оформления Легенда картограммы

На вкладке Атрибуты (рис. 62) задаются:

- картограмма;
- отображаемые в легенде диапазоны или точные значения;
- заголовок и рамка вокруг легенды.

На вкладке Атрибуты содержатся следующие элементы:

- Информационное поле Картограмма. Отображается наименование базы картограмм и картограммы. Чтобы выбрать картограмму (из числа показанных на карте), необходимо нажать Выбрать.
- Кнопка Выбрать. Открывает окно Выбор картограммы и позволяет выбрать одну из активных картограмм.
- Флажок Заголовок. Если установлен, легенда картограммы имеет заголовок.
- Кнопка Заголовок. Позволяет открыть окно Текстовое поле и отредактировать в нем заголовок.
- Флажок Показывать только отмеченные уровни. Если флажок установлен, то в элементе оформления показываются только отмеченные пользователем диапазоны или значения (не показываются те диапазоны или значения, которые не выводятся на карту).
- Флажок Рамка вокруг легенд. Если флажок установлен, образцы легенд показываются с рамкой, иначе — без рамки.

Легенда картограммы 🙎 🗙
Атрибуты Положение и размеры Надписи
Картограмма:
Іргр13b Зоны_2130-6-1
✓ Заголовок Заголовок
 Показывать только отмеченные уровни Рамка вокруг легенд
ОК Отмена Справка

Рис. 62. Окно настройки параметров элемента оформления **Легенда картограммы**

5.8.5.4. Положение элемента оформления **Легенда картограммы** и взаимное расположение и размеры его составных частей

На вкладке **Положение и размеры** (рис. 63) задаются Положение элемента оформления **Легенда картограммы** и взаимное расположение и размеры его составных частей.



Размеры таблицы (группа полей **Размер таблицы**) складываются из других параметров и непосредственно изменены быть не могут.

Легенда картограммы	? ×
Атрибуты Положение и размеры	Надписи
Положение	Размер таблицы
по горизонтали, мм 11.3	ширина, мм 42.6
по вертикали, мм 14.7	высота, мм 127.0
Образец	Надпись
ширина, мм 20.1	ширина, мм 20.5
высота, мм 6.2	высота, мм 6.2
Расположение	Промежуток
С горизонтально	по горизонтали, мм 2.0
С вертикально	по вертикали, мм 2.0
OK	Отмена Справка

Рис. 63. Настройка положения и размеров таблицы легенды картограмм

На вкладке Положение и размеры содержатся следующие элементы:

- Группа полей Положение. В полях по горизонтали, мм и по вертикали, мм задается положение таблицы относительно левого верхнего угла фрагмента оформления.
- Группа полей Образец. Задается ширина и высота образца.
- Группа Расположение. Выбирается вертикальное или горизонтальное расположение образцов в таблице.
- Группа полей **Надпись**. В соответствующих полях задаются ширина и высота надписи (описания образца).
- Группа полей Промежуток. В полях по горизонтали, мм и по вертикали, мм задаются расстояние между образцом и надписью и расстояние между соседними легендами.

5.8.5.5. Параметры надписей

На вкладке **Надписи** (рис. 64, *a*) настраиваются параметры надписей (пояснений к образцам).

На вкладке Надписи содержатся следующие элементы:

- Раздел Выравнивание, группа Горизонтальное. Выбирается горизонтальное выравнивание:
 - по левому краю
 - по правому краю
 - по центру
 - по ширине
- Раздел Выравнивание, группа Вертикальное. Выбирается вертикальное выравнивание:
 - по верхнему краю

- по нижнему краю
- по центру
- Кнопка Шрифт. Позволяет выбрать шрифт в стандартном окне Windows.
- Группа Тип. Выбираются типы надписей: напротив образца (задают нижнюю и верхнюю границы диапазона) и напротив промежутка между образцами (задают разделитель диапазонов). Выбирается один из двух типов:
 - границы диапазона;
 - разделитель диапазонов.

Примеры представлены на рис. 64, би в.

Легенда картограммы	<u>? ×</u>
Атрибуты 🛛 Положение и размеры	Надписи
Выравн Горизонтальное Сполевому краю Споправому краю Споцентру Споширине	ивание Вертикальное С по верхнему краю С по нижнему краю С по центру
Шрифт Наклон, град	Тип С границы диапазона С разделитель диапазонов
OK	Отмена Справка
a	Зоны_0-49-1



Рис. 64. Настройка вида и положения надписей: *а* — вкладка **Надписи**; *б* — надписи границ диапазонов; *в* — надписи разделителей диапазонов X)

Настройка заголовка таблицы выполняется на окне **Текстовое поле** (рис. 65; открывается кнопкой **Заголовок** на вкладке **Атрибуты**). На вкладке **Текст** может быть введен текст заголовка. По умолчанию в качестве заголовка введен скрипт #HKT# (выводит наименование картограммы). Вместо заголовка по умолчанию может быть введен любой другой текст, в том числе и содержащий скрипты; в данном элементе оформления используются, как правило, скрипты #HKT# и #HGDB# (выводит имя файла базы картограмм); кроме того, могут использоваться и другие скрипты (см. п. 5.5.3.6).

Текстов	ое поле	? ×
Текст	Положение и размер Атрибуты Рамка и заливка	
Содер	жание	
	•• •	
Скрип	т: Наименование GDB-ба 💌 <u>З</u> начение <u>С</u> кригт	
	Наименование GDB-базы	
	ОК Отмена Спра	вка

Рис. 65. Настройка заголовка легенды картограммы

5.9. Информационные элементы оформления

5.9.1. Масштабная линейка

Элемент оформления **Масштабная линейка** позволяет отобразить на карте масштабную линейку (рис. 66).

При создании этого элемента оформления на единственной вкладке **Атрибуты и положение** (рис. 67) задаются следующие параметры:

- Положение элемента оформления. Группа полей Положение (задаются координаты левого верхнего угла по горизонтали и по вертикали).
- Шрифт для надписывания масштабной линейки. Кнопка **Шрифт** (открывает стандартное окно Windows).



Рис. 66. Масштабная линейка на карте

Масштабная линейка	? ×
Атрибуты и положение Положение по горизонтали, мм 15.0	Размер ширина, мм 93.8
по вертикали, мм 40.0	высота, мм
Шрифт	
01	Cancel Help

Рис. 67. Атрибуты и положение элемента оформления Масштабная линейка

Ĩ	200-0-1
1	
	1-
	ستا:

Общий размер элемента оформления определяется другими параметрами и не подлежит изменению. Размеры элемента оформления отображаются в группе **Размер**.

5.9.2. Таблица информации об объектах

Элемент оформления **Таблица информации об объектах** представляет собой таблицу, содержащую информацию обо всех или некоторых объектах какого-либо слоя. В таблице приведены параметры объектов: наименование объекта, код объекта, его координаты и т. д. Эти параметры выбираются из заранее определенного списка параметров. В этом списке отсутствуют образцы легенд. Таким образом, элемент оформления **Таблица информации об объектах** содержит исключительно текстовую информацию.

5.9.2.1. Параметры элемента оформления Таблица информации об объектах

При создании элемента оформления **Таблица информации об объектах** задаются следующие параметры:

- Список объектов для таблицы. Вкладка Список объектов.
- Вид таблицы. Вкладка Вид.
- Порядок следования объектов в таблице. Вкладка Порядок вывода.
- Положение и размер элемента оформления. Вкладка Положение и размер.
- Рамка и заливка элемента оформления. Вкладка Рамка и заливка (см. п. 5.5.3.5).

5.9.2.2. Список объектов для элемента оформления **Таблица информации об объектах** На вкладке **Список объектов** (рис. 68) выполняются следующие действия:

- Выбор слоя. Раскрывающийся список Слой.
- Выбор источника объектов. Группа Источник объектов. Выбирается один из вариантов:
 - Из базы

Из карты

• Из списка

Источником объектов фактически является не вся карта (база, список объектов), а лишь выбранный слой этой карты (базы, списка).

- Выбор объектов для списка. Список Объекты. Отображается список объектов (в соответствии с вариантом, выбранным в группе Источник объектов). В списке можно выбрать один, несколько или все объекты:
 - Установить точное соответствие между списком Объекты и списком объектов в элементе оформления. Флажок Точное соответствие. Автоматически выбирается весь список, причем при любых изменениях в источнике объектов эти изменения отражаются в элементе оформления.
 - Выбрать произвольное количество объектов. Необходимо:
 - 1. Снять флажок Точное соответствие.
 - 2. Нажать [CTRL] и, не отпуская клавишу, щелкнуть последовательно по наименованию каждого из объектов.

Таблица информации об объектах			
Положение и разг Список объектов Слой: <mark>Водоемы</mark>	мер Порядо	Рамка и к вывода	заливка Вид
Источник объектов Из базы Из карты Из списка Точное соответствие Выбрать все Отменить все	Объекты: Наименов Шалаховск Царицынск Химкинско Учинское в Рузское вд Пяловское пруд <без пруд <без	Код 10010530 102 10010010 108 10015000 10010010 109 106 107	Надпись Шалаховс, Царицынс Химкинск Химкинск Учинское Рузское в Пяловско.
	ОК	Cancel	Help



б

Рис. 68. Список объектов для элемента оформления **Таблица информации об** объектах: *а* — точное соответствие; *б* — выбран ряд объектов



Можно выбрать все объекты, нажав **Выбрать все**. Однако при этом точное соответствие не устанавливается.



Чтобы отменить выбор всех объектов, нажать Отменить все.

При установленном флажке **Точное соответствие** кнопки **Выбрать все** и **Отменить все** недоступны. Выбрать объект в списке или отменить выбор при установленном флажке невозможно.

5.9.2.3. Вид таблицы для элемента оформления Таблица информации об объектах

На вкладке Вид (рис. 69, а) выполняются следующие действия:

 Задание заголовка для таблицы объектов. Кнопка Изменить (открывает окно Текстовое поле).

Чтобы отказаться от задания заголовка, необходимо снять флажок Заголовок.

- Формирование состава параметров, отображаемых в таблице (колонок таблицы). Необходимо:
 - 1. Выбрать наименование параметра в списке **Информация** (для выбранного слоя отображаются наименования параметров, доступных для данного слоя).
 - 2. Нажать . Наименование отобразится в списке **Колонки таблицы** (рис. 69, *a*). Чтобы удалить наименование из списка **Колонки таблицы**, необходимо выбрать его и нажать .
 - 3. Повторить операцию для всех выбранных параметров (рис. 69, *б*).
- Задание порядка колонок таблицы. Чтобы поменять колонку местами с предшествующей или со следующей, необходимо выбрать ее наименование в списке Колонки таблицы и нажать До или После соответственно.
- Задание параметров шрифта, используемого в таблице. Кнопка Шрифт (открывает стандартное окно Windows).

Таблица информации с	об объектах	? ×
Положение и раз Список объектов Заголовок Изм	змер Рамка Порядок вывода иенить	и заливка Вид
Автонумерация Код Наименование Надпись Долгота Широта Координаты	Составлие Наименование Коронки Геоницен Наименование До После	
Шрифт	Колонка	
	OK Cancel	Help

Информация:		Колонки таблицы:
Автонумерация Код Наименование <mark>Надпись</mark> Долгота Щирота Координаты	<u>Х</u> о <u>П</u> осле	Код Надпись Наименование
Шрифт		Колонка

б

Рис. 69. Задание состава колонок таблицы: а — выбрана одна колонка; 6 — выбраны три колонки

- Задание параметров колонки в таблице. Необходимо выбрать наименование в списке Колонки таблицы, нажать Колонка и настроить параметры в окне настройки колонки.
 - На вкладке **Общие** (рис. 70, *а*):
 - 1. Задать ширину колонки в поле Ширина, мм.
 - 2. Задать текст заголовка в многострочном поле Заголовок.
 - На вкладке **Атрибуты** (рис. 70, *б*):
 - 1. Выбрать типы горизонтального и вертикального выравнивания текста.
 - 2. Выбрать междустрочный интервал в одноименном раскрывающемся списке.

ł	Таименовани	e	? ×
	Общие дтри	буты	
	Ширина, мм	20.0	
	Заголовок:	Наименование	A V
		<u>*</u>	

-	-
-	-
1	r
4	•
1	ç

Численность населения	? ×
Общие Атрибуты	1
Вырає Горизонтальное Сполевому краю Спо правому краю Спо центру Спо ширине Междустрочный интервал: Паклон, град	нивание Вертикальное С по верхнему краю С по нижнему краю С по центру
0K	Отмена Справка

б

Рис. 70. Настройка параметров колонки: *а* — задание ширины и заголовка; *б* — задание вертикального и горизонтального выравнивания, а также междустрочного интервала

5.9.2.4. Порядок следования объектов в элементе оформления **Таблица информации** об объектах

На вкладке Порядок вывода (рис. 71) выполняются следующие действия:

- Сортировка объектов. Группа Сортировка. Выбирается один из вариантов:
 - по коду
 - по наименованию
 - по надписи
 - произвольная

В последнем случае можно настраивать порядок следования объектов произвольным образом (см. далее).

• Произвольное изменение порядка следования объектов. Чтобы переместить объект в списке, выберите его наименование и нажмите **Вверх** или **Вниз** нужное число раз.

аблица информации об объектах 🛛 🧧				1	
Положение и ра	змер	F	^р амка и	заливка	
Список объектов	Поря	адок выво)да	Вид	
Сортировка С по коду С по наименованик	С по надг о ⊙ произв	писи ольная		<u>В</u> верх В <u>н</u> из	
Наименование	Код		Н	адпись	T
Шалаховское вдхр. Рузское вдхр. Пяловское вдхр. Учинское вдхр. Химкинское вдхр.	10010530000 10010010480 10015000220 10015000220 10010010870)000002)000002)500000)600000)000002	Шалахо Рузско Пялово Учинск Химкин	вское вод е водохран жое водохр ое водохра юкое водо	

Рис. 71. Порядок следования объектов в Таблице объектов

5.9.2.5. Положение и размер элемента оформления Таблица информации об объектах

На вкладке **Положение и размер** (рис. 72) задается положение элемента оформления в группе полей **Положение**. Размер элемента оформления зависит от других параметров и не может быть изменен; ширина и высота отображаются в группе **Размер** в одноименных полях.

аблица информации об объектах			
Тп	орядок вывода	Вид)	
Положение и размер Рамка и :			
	- Размер		
11.2	ширина, мм	83.0	
6.3	высота, мм	196.8	
	об объек змер [11.2] [6.3]	об объектах Порядок вывода змер Размер П1.2 6.3 высота, мм	

Рис. 72. Положение и размер элемента оформления **Таблица информации об объектах**

5.9.2.6. Пример построения таблицы объектов

Требуется создать таблицу, приведенную на рисунке (рис. 73).

Таблица со списком водохранилищ, слой "Водоёмы".				
Код	Наименование	Надпись		
10010530000000002	Шалаховское вдхр.	Шалаховское водохранилище		
10010010480000002	Рузское вдхр.	Рузское водохранилище		
10015000220500000	Пяловское вдхр.	Пяловское водохранилище		
10015000220600000	Учинское вдхр.	Учинское водохранилище		
10010010870000002	Химкинское вдхр.	Химкинское водохранилище		

Рис. 73. Список водохранилищ

Карта Московская обл.-500 000 построена на основе географической базы MO_общая и содержит четыре слоя: Административные районы, Субъекты РФ, Реки, Водоемы.

- Создадим фрагмент оформления со следующими параметрами: ширина = 175 мм, высота = 70 мм, толщина рамки = 20 мм, цвет рамки — оранжевый, название фрагмента — девятый фрагмент.
- 2. Приступим к созданию элемента оформления **Таблица информации об объектах**. На экране появится одноименное окно. Все дальнейшие действия производятся на вкладках этого окна и в возникающих по ходу окнах.
- 3. На вкладке Список объектов в группе Источник объектов выберем параметр Из карты.
- 4. На вкладке Список объектов выберем слой водоемы в раскрывающемся списке Слой.
- 5. На вкладке Список объектов снимем флажок Точное соответствие и нажмем на Отменить все.
- 6. На вкладке Список объектов, при нажатой клавише [СткL], выберем в списке Объекты по наименованиям следующие объекты: Шалаховское вдхр., Химкинское вдхр., Учинское вдхр., Рузское вдхр., Пяловское вдхр.
- 7. На вкладке Вид с помощью кнопки переместим описания Код, Наименование, Надпись из списка Информация в список Колонки таблицы.
- 8. На вкладке Вид в списке Колонки таблицы выберем пункт код. После этого нажмем на Колонка. На экране появится окно Код.
- 9. В окне Код на вкладке Общие в поле ввода Ширина введем 40 мм.
- 10. В окне Код на вкладке Атрибуты в группе Выравнивание в подгруппе Горизонтальное выберем параметр по центру и в подгруппе Вертикальное также параметр по центру. В раскрывающемся списке Междустрочный интервал выберем пункт Двойной. В окне Код нажмем на ОК.

- 11. На вкладке Вид в списке Колонки таблицы выберем пункт Наименование. После этого нажмем на Колонка. На экране появится окно Наименование.
- 12. В окне Наименование на вкладке Общие в поле ввода Ширина введем 40 мм.
- 13. В окне Наименование на вкладке Атрибуты в группе Выравнивание в подгруппе Горизонтальное выберем параметр по центру и в подгруппе Вертикальное параметр по центру. В раскрывающемся списке Междустрочный интервал выберем пункт Полуторный. В окне Наименование нажмем на ОК.
- 14. На вкладке **Вид** в списке **Колонки таблицы** выберем пункт _{Надпись}. После этого нажмем на **Колонка**. На экране появится окно **Надпись**.
- 15. В окне Надпись на вкладке Общие в поле Ширина введем 50 мм.
- 16. В окне Надпись на вкладке Атрибуты в группе Выравнивание в подгруппе Горизонтальное выберем параметр по центру и в подгруппе Вертикальное параметр по центру. В раскрывающемся списке Междустрочный интервал выберем пункт Полуторный. В окне Надпись нажмем на ОК.
- 17. На вкладке **Вид** установим флажок **Заголовок**. После этого кнопка **Изменить** станет доступной.
- 18. На вкладке **Вид** нажмем на **Изменить**. После этого на экране появится окно **Текстовое поле**.
- **19. В окне Текстовое поле на вкладке Текст наберем строку** Таблица со списком водохранилищ, слой "Водоемы" в поле Содержание.
- 20. В окне Текстовое поле на вкладке Атрибуты в группе Выравнивание в подгруппе Горизонтальное выберем параметр по центру и в подгруппе Вертикальное параметр по центру. В раскрывающемся списке Междустрочный интервал выберем пункт Одинарный. В окне Текстовое поле нажмем на ОК.
- 21. На вкладке **Порядок вывода** в группе **Сортировка** выберем параметр **Произвольная**.
- 22. На вкладке Порядок вывода, выбирая объекты из списка и перемещая их с помощью кнопок Вверх и Вниз, добьемся следующего порядка следования объектов (сверху вниз): Шалаховское вдхр., Рузское вдхр., Пяловское вдхр., Учинское вдхр., Химкинское вдхр.
- 23. На вкладке Рамка и заливка в поле ввода толщина, мм введем значение 0.5
- 24. На вкладке **Рамка и заливка** установим флажок **Рамка**. После этого кнопка **Цвет** станет доступной.
- 25. На вкладке **Рамка и заливка** нажмем на **Цвет**. На экране появится окно **Цвет**. Выберем в этом стандартном окне цвет.
- 26. В окне Таблица информации об объектах нажмем на ОК. После этого окно Таблица информации об объектах закроется и элемент оформления Таблица информации об объектах будет создан во фрагменте.

5.9.3. Угловой штамп

5.9.3.1. Параметры элемента оформления Угловой штамп

При создании элемента оформления **Угловой штамп** в одноименном окне задаются следующие параметры:

- Содержание каждого из разделов.
- Размеры каждого из разделов.
- Шрифт, используемый в угловом штампе.
- Положение штампа.

Содержание разделов, их размеры и шрифт задаются на вкладке **Угловой штамп** (рис. 74, *a*).

Положение штампа задается на вкладке Положение и размер (рис. 74, 6).

Угловой штамп			? ×
Угловой штамп Положе	ние и размер		,
60 MM	40 мм 20	мм	Шрифт
Наименование организации	Наименование отчета		15 мм
	Ответственный исполнитель >>> Год сдачи отчета	>>	15 мм
Приложение: Лист:	Название приложения	>>>	15 мм
Масштаб приложени >>	Использованная топоснова	>>	15 мм
Составил: Чертил:		>>	15 мм
	ОК	Отмена	Справка

а

Угловой штамп	۵ ا	? ×
Угловой штамп Положение и ра	змер	
Положение по горизонтали, мм 10.3 по вертикали, мм 11.6	Размер ширина, мм 120 высота, мм 75	
	ОК Отмена Справи	a
б		

Рис. 74. Задание параметров элемента оформления **Угловой штамп**: *а* — содержания разделов углового штампа, их размеров и шрифта, *б* — положения штампа

E

Размеры углового штампа по вертикали и по горизонтали складываются из размеров его разделов и не могут быть изменены непосредственно (отображаются на вкладке **Положение и размер** в группе **Размер** в полях **ширина**, **мм** и **высота**, **мм**, недоступных для редактирования; рис. 74, *6*).

5.9.3.2. Содержание разделов углового штампа

Каждый из разделов углового штампа может содержать текст с включением скриптов. На вкладке **Угловой штамп** (рис. 74, *a*) показан шаблон углового штампа: в каждом из разделов по умолчанию записано его наименование. Этот текст может быть заменен на любой другой. Чтобы ввести текст, необходимо:

- Нажать >> напротив соответствующего раздела. Откроется окно Текстовое поле (рис. 75). Оно не содержит, в отличие от обычного окна Текстовое поле (см. рис. 18), вкладок Положение и размер и Рамка и заливка.
- 2. В этом окне в многострочном поле **Содержание** ввести текст. Для ввода скриптов воспользоваться стандартными средствами в нижней части окна (см. п. 5.5.3.6).
- 3. На вкладке **Атрибуты** настроить вертикальное и горизонтальное выравнивание, междустрочный интервал и шрифт для данного раздела (см. п. 5.7.1.3).
- 4. Нажать **ОК**. Новый текст отобразится в соответствующем разделе на вкладке **Угловой штамп**.

Текстовое поле ?	X
Текст Атрибуты	
Содержание	
Скрипт: Название базы 🔄 <u>З</u> начение <u>С</u> крипт	1
ОК Отмена Справка	

Рис. 75. Окно для ввода текста в раздел углового штампа

5.9.3.3. Размеры разделов углового штампа

По умолчанию разделам углового штампа присвоены определенные размеры (ширина и высота). На вкладке **Угловой штамп** можно отредактировать эти значения. Над шаблоном углового штампа помещены поля, в которых вводится ширина следующих разделов (поля перечисляются слева направо):

- Ширина разделов Наименование организации, Приложение/Лист и Масштаб приложения.
- Ширина раздела Ответственный исполнитель.
- Ширина раздела Год сдачи отчета.

Ширина разделов Наименование отчета, Название приложения и Использованная топоснова складывается из ширины раздела Ответственный исполнитель и ширины раздела Год сдачи отчета. Ширина раздела Составил/Чертил складывается из ширины раздела Масштаб приложения и ширины раздела Использованная топоснова.

Справа от шаблона углового штампа помещены поля, в которых вводится высота следующих разделов (поля перечисляются сверху вниз):

- Высота раздела Наименование отчета.
- Высота разделов Ответственный исполнитель и Год сдачи отчета.
- Высота разделов Приложение/Лист и Название приложения.
- Высота разделов Масштаб приложения и Использованная топоснова.
- Высота раздела Составил/Чертил.

Высота раздела Наименование организации складывается из высоты раздела Наименование отчета и высоты раздела Ответственный исполнитель.

5.9.3.4. Шрифт

Чтобы задать шрифт для всех разделов углового штампа, необходимо нажать **Шрифт** и задать параметры шрифта в стандартном окне Windows.

При этом, если в одном или нескольких разделах ранее были установлены особые параметры шрифта, эти настройки будут отменены и для всех разделов будет установлен единый шрифт. Чтобы сохранить за теми или иными разделами углового штампа особые параметры шрифта, необходимо задавать эти параметры после настройки единого шрифта.

5.9.3.5. Положение углового штампа

Положение углового штампа определяется координатами его левого верхнего угла относительно левого верхнего угла фрагмента оформления. Эти координаты задаются на вкладке **Положение и размер** в группе **Положение** (рис. 74, *б*):

- Горизонтальная координата. Поле по горизонтали, мм.
- Вертикальная координата. Поле по вертикали, мм.

5.10. Окно легенды

Окно легенды представляет собой окно, в которое могут быть выведены различные элементы оформления. Окно легенды карты представляет собой фрагмент оформления, но не для вывода на печать, а для использования при работе с картой.



По умолчанию в окно легенды карты выводится элемент оформления **Таблица легенд слоев** (см. п. 5.8.2). В этой таблице представлены легенды всех слоев карты.

Содержимое окна легенды карты, в отличие от фрагмента оформления, не предназначено для вывода на печать вместе с картой (хотя и может быть распечатано). Окно легенды карты предназначено для работы с картами на экране монитора. В отличие от фрагмента оформления, окно легенды карты может быть показано на экране в режимах построения и редактирования карты.

Чтобы показывать окно легенды (рис. 76) в режиме построения карты или в режиме редактирования карты, необходимо выбрать в меню **Режим** | **Показывать легенду**.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Даминистративные районы
Реки
Водоемы
🔨 Реки (немасштабные)

Рис. 76. Легенда карты в режиме построения карты

Легенда карты редактируется так же, как и любой фрагмент оформления. В окно легенды карты можно вывести все те элементы оформления, какие можно вывести и во фрагмент оформления.

Чтобы перейти к редактированию содержимого окна легенды, необходимо:

1. В окне редактора оформления выбрать в меню **Фрагмент** | **Выбрать**. Откроется окно **Выбрать фрагмент оформления** (рис. 77).

Выбрать фрагмент оформления	? ×		
• Оформление окна легенды			
О Фрагмента оформления карт			
	_		
	- 1		
	- 1		
	- 1		
ОКОтменаСпра	вка		

Рис. 77. Окно Выбрать фрагмент оформления

- 2. Выбрать вариант Оформление окна легенды.
- 3. Нажать **ОК**. После этого окно **Выбрать фрагмент оформления** закроется, а в окне редактора оформления отобразится содержимое окна легенды (см. рис. 76).
- 4. В окне редактора оформления выбрать в меню Фрагмент | Параметры.

Откроется окно Параметры оформления легенды карты.

- 5. В этом окне на вкладке **Размер** (рис. 78) задать размер окна легенды. Выбирается один из вариантов:
 - Автоматически. Размер окна устанавливается так, чтобы все строки легенды карты уместились в окне.
 - **Настроить**. В этом случае ширина и высота окна легенды вводятся в одноименных полях.

Г	Тараметры оформления легенды карты	? ×
	Размер Рамка и заливка	
	 Автоматически 	
	О Настроить	
	ширина, мм 67.0 высота, мм 33.0	
	OK Cancel He	elp

Рис. 78. Окно Параметры оформления легенды карты

- 6. На вкладке Рамка и заливка задать рамку и заливку (см. п. 5.5.3.5).
- 7. Нажать ОК в окне Параметры оформления легенды карты.

В окно легенды карты может быть выведен любой элемент оформления (или даже несколько таких элементов), а не только собственно сама легенда карты (рис. 79, *а* и *б*).

S

E

При сохранении карты сохраняется и содержание ее окна легенды. Кроме того, как и всякий фрагмент оформления, окно легенды может быть сохранено в специальном DFR-формате и восстановлено из этого формата (см. п. 5.4.7).





Рис. 79. Пример нестандартного окна легенды: *а* — карта с параметрической легендой; *б* — в окне легенды отображается не обычная, а параметрическая легенда